SITEUP SYSTEM

取扱説明書

サイト編集編

Ver.1.60　初版

サンファースト株式会社

2006 年 5 月 8 日

表記について
・画面名、メニュー名、ボタン名は[]で表記しています。
(例)　[編集(E)]

・本文中に挿入されている画面イメージは一例です。ご使用のパソコンの種類や設定、OS、ソフトウェアのバージョン等により画面は異なります。

* Microsoft、Windows、Microsoft Internet Explorer ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標のものもあります。
* このドキュメントに記載されている情報(URL 等のインターネット Web サイトに関する情報も含む)および本ソフトウェアは、将来予告なしに変更することがあります。
* 本書および本ソフトウェアの内容の全部または一部を、当社の書面による許諾を受けることなく、その目的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。

© 2006 SUNFIRST.INC ALL RIGHTS RESERVED.

目次

第 1 章　サイト編集機能の概要 1
　第 1 節　デザインメニュー 1
　第 2 節　メニューバー 2
第 2 章　ページ内領域 3
第 3 章　サイト構成 4
　第 1 節　サイト構成機能の起動 4
　第 2 節　カテゴリー/ページ選択 5
　第 3 節　カテゴリー作成 5
　第 4 節　カテゴリー編集 6
　第 5 節　ページ作成 7
　第 6 節　ページ編集 8
　第 7 節　カテゴリー/ページの削除 9
　第 8 節　カテゴリー/ページの移動/複写 9
　第 9 節　デザイン複写 11
第 4 章　デザイン共通操作 13
　第 1 節　項目入力領域 13
　　第 1 項　テキスト 14
　　第 2 項　ドロップダウンリスト 14
　　第 3 項　チェックボックス 14
　　第 4 項　色 14
　　第 5 項　画像 15
　　[参照]ボタン 15
　　[表示サイズ]ボタン 17
　　画像入力項目のパターン 18
　　第 6 項　余白種類 19
　　第 7 項　検索キーワード 20
　　初期化設定 20
　　値選択 20
　　第 8 項　リンクURL 20
　　第 9 項　入力領域型 21
　　第 10 項　支払方法 23
　第 2 節　設定値操作ボタン 23
　第 3 節　デザイン複写 24
　第 4 節　ブラウザ表示 25
第 5 章　領域デザイン 26
　第 1 節　基本デザイン 26
　第 2 節　ページデザイン 28
　第 3 節　記事掲載部分の各種設定 30

第 6 章　機能共通デザイン 33
　第 1 節　ショッピングカート 33
　第 2 節　商品問い合わせフォーム 35
　第 3 節　ユーザー情報.....36
第 7 章　ページアドレス.....38
第 8 章　画像管理 41
第 9 章　検索エンジン対策(テキストマッチ).....43

第 1 章　サイト編集機能の概要

サイト編集機能には次の 2 種類があります。
・[デザインメニュー]画面から起動する画面詳細デザイン設定機能
・メニューバーから起動する、デザイン確認や検索エンジン対策などの設定管理機能。
以下で各々について詳述します。

第 1 節　デザインメニュー

画面の詳細デザインやユーザー情報などを設定します。サイトを選択すると、メイン画面内に[デザインメニュー]画面が表示されます。デザインメニューの機能は以下のように分類されます。



デザインメニュー機能概要

項番	機能名	内容
1	サイト構成	サイト内に作成するページの構成を設定します。ページの大分類をカテゴリーと呼びます。このカテゴリーとページでサイトを構成します。
2	領域デザイン	SITEUP SYSTEM ではページ内をいくつかの領域に分割しています。この領域毎のデザインを設定します。 領域には、どのページにも表示される全ページ共通部分と、ページを切り替えると変更されるページ固有部分とがあります。全ページ共通部分を基本デザイン、ページ固有部分をページデザインと呼びます。
3	機能共通デザイン	ショッピングカートの注文画面のデザイン、商品案内の問い合わせ情報確認画面のデザイン、認証が必要なページのユーザー情報といった、機能に共通した設定を行います。

第 2 節　メニューバー

サイト全体のデザイン確認や、サイト内の全画像の一括操作等を行います。
メニューバーから起動される機能には、以下のものがあります。

メニューバー起動のサイト編集関連機能一覧

項番	機能名	メニュー階層	内容
1	プレビュー		SITEUP SYSTEM内の[プレビュー]画面を再表示します。閉じられている場合は開き、最小化されている場合は元のサイズに戻します。
2	ページアドレス		サイト内の各ページのアドレスを表示する[ページアドレス]画面を起動します。
3	ブラウザ表示		実際のブラウザで、作成中のサイトを表示します。
4	画像管理		サイトに登録された全画像の操作を行う[画像管理]画面を起動します。ページ間の画像複写、移動等の機能もあります。
5	検索エンジン対策(テキストマッチ)		ロボット型検索エンジン対策として、キーワードがページの各部分に適切に設定されているかの検証を行う、[検索エンジン対策(テキストマッチ)]画面を起動します。

第 2 章　ページ内領域

SITEUP SYSTEM ではページ内をいくつかの領域に分割しています。デザインは領域毎に行います。領域の種類は以下の通りです。

ページ内領域一覧

項番	領域名/区分	場所	内容
1	ヘッダー/ ページ共通		常に表示されているサイト全体の見出し画像領域です。
2	ナビゲーション/ ページ共通		サイト内のページやリンク先への移動を行う、一連のメニューを配置する領域です。
3	カテゴリー/ ページ共通		サイト内のページやリンク先への移動を行うメニューを、大分類で分けて表示する、1 大分類対応の領域です。トップページは他のページを含みませんが、トップページ以外はページを含むことができます。
4	ページイメージ/ ページ固有		ページ毎の見出し画像領域です。
5	ページコメント/ ページ固有		ページ全体の説明など、文章を表示する領域です。
6	記事掲載部分/ ページ固有		情報を記事としてまとめ、1 つまたは複数の記事を列挙表示する領域です。商品案内やショッピングカートなど、用途に応じたパターンがあり、パターン毎に表示形式が異なります。

第 3 章　サイト構成

サイト内のページ構成を編集します。各ページがリンクページかどうか、認証が必要なページかどうかも設定します。

第 1 節　サイト構成機能の起動

サイト構成機能を起動するには、以下のように操作します。
カテゴリー数は最大 5(トップページを除く)、ページ数は各々のカテゴリー内で最大 6 です。

1. [デザインメニュー]画面で、[サイト構成]の[設定(C)]ボタンを押下します。



2. [サイト構成一覧]画面が起動され、登録済みのカテゴリー/ページが表示されます。



第 2 節　カテゴリー/ページ選択

編集等の操作を行うカテゴリーやページを選択する場合、[サイト構成(T)]ツリーまたは[詳細(L)]リストのどちらかから選択します。ツリー部とリスト部のうち、最後に選択された方がボタン操作の対象となります。

例)[サンプルカテゴリー1]カテゴリーを選択



または

[サイト構成(T)]ツリーでの選択が[サイト構成]の場合、[詳細(L)]リストには全カテゴリーが表示されます。
[サイト構成(T)]ツリーでの選択がカテゴリーの場合、[詳細(L)]リストには選択カテゴリー配下のページが表示されます。
[サイト構成(T)]ツリーでの選択がページの場合、[詳細(L)]リストにはツリーで選択中のページと同じページが表示されます。

第 3 節　カテゴリー作成

カテゴリーを新規追加するには、以下のように操作します。

1. [サイト構成(T)]ツリーで[サイト構成]を選択した後、[新規カテゴリー(G)]ボタンを押下します。

2. [新規カテゴリー作成]画面が起動されます。



3. カテゴリーの詳細情報を入力します。

[カテゴリー名(T)]は必ず入力します(カテゴリー部分に画像を設定する場合でも必ず入力し、画像は基本デザインで別途設定します)。

カテゴリーにリンクを設定する場合には[リンク先 URL(U)]を設定し、必要に応じて[別ブラウザ表示(B)]を選択します。



4. [OK(O)]ボタンを押下します。[サイト構成一覧]画面に追加カテゴリーが表示されます。



第 4 節　カテゴリー編集

既存のカテゴリーを変更するには、以下のように操作します。

1.編集したいカテゴリーを選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。



2. [カテゴリー編集]画面が起動されます。
[カテゴリー編集]画面の操作の詳細は「第 3 節　カテゴリー作成」を参照してください。

第 5 節　ページ作成

ページを新規追加するには、以下のように操作します。

1. ページを追加したいカテゴリーを選択した後、[新規ページ(P)]ボタンを押下します。最大ページ数に到達しているカテゴリーを選択している場合、[新規ページ(P)]ボタンは無効表示です。



2. [新規ページ作成]画面が起動されます。



3. ページの詳細情報を入力します。
[ページ名(P)]は必ず入力します。
[ページ種類(K)]とは、用途に応じた表示形式のパターンです。リンクページ以外では必ず選択します。
ページ種類を選択すると対応するページのイメージが下部のサンプル画像エリアに表示されます。
ページにリンクを設定する場合には[リンク先 URL(U)]を設定し、必要に応じて[別ブラウザ表示(B)]を選択します。
リンクページ以外で、登録ユーザー以外にページを見せたくない場合、[ユーザー認証が必要(A)]チェックボックスをオンにします。



4. [OK(O)]ボタンを押下します。[サイト構成一覧]画面に追加ページが表示されます。



第 6 節　ページ編集

既存のページを変更するには、以下のように操作します。

1. 編集したいページを選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。



2. [ページ編集]画面が起動されます。
[ページ編集]画面の操作の詳細は「第 5 節　ページ作成」を参照してください。

第 7 節　カテゴリー/ページの削除

カテゴリーまたはページを削除するには、以下のように操作します。
カテゴリーを削除すると、そのカテゴリー内の全ページが削除されます。

1. 削除するカテゴリーまたはページを選択した後、[削除(D)]ボタンを押下します。



2. 確認画面が表示されます。



3. [OK]ボタンを押下します。選択したカテゴリーまたはページが削除されます。

第 8 節　カテゴリー/ページの移動/複写

カテゴリーについては複写機能、上下移動機能があります。
ページについては複写機能、カテゴリー間移動機能、カテゴリー内上下移動機能があります。

カテゴリー複写



カテゴリー上下移動



ページ複写



カテゴリー間ページ移動



カテゴリー内ページ上下移動



カテゴリーまたはページを、移動または複写するには、以下のように操作します。

1. 移動/複写するカテゴリー/ページを選択します。

2. 複写の場合[コピー(Y)]ボタンを押下します。
カテゴリー複写の場合は[サイト構成]を、ページ複写の場合は複写先カテゴリーを選択して[貼り付け(V)]ボタンを押下します。

3. カテゴリー間ページ移動の場合[切り取り(X)]ボタンを押下ます。移動先カテゴリーを選択して[貼り付け(V)]ボタンを押下します。

4. 上下移動の場合、[上へ(U)]または[下へ(D)]ボタンを押下します。

第 9 節　デザイン複写

カテゴリー/ページ間でデザインの複写を行うには、以下のように操作します。

1. デザイン複写元のカテゴリー/ページを選択し、[コピー(Y)]ボタンを押下します。

2. デザイン複写先のカテゴリー/ページを選択し、[デザイン貼り付け(Z)]ボタンを押下します。
トップページはカテゴリーデザイン複写とページデザイン複写の両方が可能ですが、その他は複写元と複写先の種類(カテゴリーかページか)が同じ場合にのみ、[デザイン貼り付け(Z)]ボタンが使用可能になります。

3. カテゴリーデザイン複写の場合、確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、カテゴリーデザインが複写されます。
複写元がトップページの場合、カテゴリー内にページ部分の設定がないため、カテゴリー部分のデザインのみ複写されます。

4. ページデザイン複写の場合、[デザイン複写]画面が表示されます。



複写対象を選択します。

[掲載記事の内容(N)]は複写元と複写先のページ種類が同じ場合のみ使用可となります。

デザインすべてを複写対象とするには、[すべて選択(I)]ボタンを押下します。

[OK(O)]ボタンを押下すると、確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、ページデザインが複写されます。

第 4 章　デザイン共通操作

領域デザインや機能共通デザインには、共通の形式の画面が使用されています。



項目入力領域では、各設定値の入力・変更を行います。「第 1 節　項目入力領域」に詳述します。

設定値操作ボタンでは、設定値の保存や画面起動中の過去設定値の呼び出しを行います。「第 2 節　設定値操作ボタン」に詳述します。

他機能呼び出しボタンでは、関連する他の機能を呼び出します。
[デザイン設定(S)]ボタンは記事編集時に表示されます。1 記事の設定は主部とデザイン部に分かれています。[デザイン設定(S)]ボタンを押下すると、編集中記事のデザイン部設定画面が呼び出されます。デザイン部の設定中には[編集記事選択(S)]ボタンとなり、押下すると主部を経由せず[記事掲載部分の各種設定]画面が呼び出されます。
[デザイン複写(P)]ボタンはカテゴリー/ページ間でのデザイン複写機能を呼び出します。「第 3 節　デザイン複写」に詳述します。
[ブラウザ表示(B)]ボタンは実際のブラウザでの設定情報確認機能を呼び出します。「第 4 節　ブラウザ表示」に詳述します。

[最小化]ボタン、[最大化]ボタンの押下により、画面サイズが切り替わります。ロゴを押下しても、最小化表示と最大化表示が順次切り替わります。

第 1 節　項目入力領域

各設定値の入力・変更を行います。設定項目には、いくつかの種類があります。種類毎の操作方法は以下の通りです。

第 1 項 テキスト

任意のテキストを入力する項目です。キーボード等を使用し、文字を入力します。

改行を入力できるタイプと、できないタイプがあります。
数値のみの入力、半角英数字のみの入力等、それぞれの用途に応じた文字種類が入力許可されています。

第 2 項 ドロップダウンリスト

設定可能な値が一覧表示されます。一覧から 1 つを選択します。









第 3 項 チェックボックス

オンかオフかを設定します。オン/オフのいずれかを選択します。

第 4 項 色

色を設定する項目です。色のコードや色名称を直接入力するか、[参照]ボタンを使用して選択します。

[参照]ボタンを押下すると、[色の設定]画面が表示されます。

基本色から色を選択するか、右側のグラデーション領域で色を選択し、[OK]ボタンを押下します。
[色の追加(A)]を行うと[作成した色(C)]に追加され、SITEUP SYSTEM の起動中は保持されます(SITEUP SYSTEM を終了するとクリアされます)。

第 5 項 画像

画像を設定する項目です。画像名称は表示のみで、直接入力はできません。[参照]ボタンを押下して設定します。操作方法は「[参照]ボタン」に詳述します。

画像名称の確認は、カーソルキーやマウスで文字内を移動してスクロールさせて行います。

[参照]ボタン

画像を設定する際は[参照]ボタンを押下して行います。操作方法は以下の通りです。

1. [参照]ボタンを押下すると、[画像選択]画面が表示されます。



2. 登録済みの画像が一覧表示されます。
[登録済み画像一覧(L)]リストの選択行を変更すると、対応する画像がプレビュー領域に表示され、画像サイズ(ピクセル値)がプレビュー領域の下に表示されます。PDF ファイルや Flash 画像では、プレビューには対応するアイコンが表示され、サイズは表示されません。
[登録済み画像一覧(L)]リストの列見出しを押下すると、各列の降順、昇順に並べ替えられます。

3. 画像を取り込むには[追加(A)]ボタンを押下します。[新規画像ファイル登録]画面が表示されます。



登録済みの画像を変更するには[変更(M)]ボタンを押下します。[画像ファイル編集]画面が表示されます。



[参照(R)]ボタンを押下して画像を選択するか、[取込元ファイル名(S)]にファイル名を直接入力します。
[新規画像ファイル登録]画面時には、登録画像の名称を[取込先ファイル名(D)]に入力します(拡張子は不要です)。
[OK(O)]ボタンを押下すると、画像が登録されます。
画像の最大登録数は、ページ(および全ページ共通デザイン)の各々で 2,000 です。
※画像変更では取込先ファイル名を変更することはできません。取込先ファイル名を変更する必要がある場合、一度登録を削除して、再度追加し直してください。
※画像変更で形式の異なる画像を選択した場合、置き換えではなく追加となります。

4. 画像の設定値をクリアするには、[設定値クリア(R)]ボタンを押下します。クリア確認画面が表示されます。

[OK]ボタンを押下すると、画像の設定値がクリアされます。

5. 登録済みの画像の中から設定する画像を選択するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから設定するが画像を選択し、[選択(S)]ボタンを押下します。

6. 登録済みの画像を削除するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから削除する画像を選択し、[削除(D)]ボタンを押下します。削除確認画面が表示されます。

[OK]ボタンを押下すると、選択画像が削除されます。

[表示サイズ]ボタン

表示サイズとして、元画像と異なるサイズを指定できる場合、[表示サイズ]ボタンが表示されます。

操作方法は以下の通りです。

1. [表示サイズ]ボタンを押下すると、[画像サイズ変更]画面が表示されます。



2. [縦横比を固定(F)]チェックボックスで、元画像の縦横比と同じ比率で表示サイズを変更するかどうかを選択します。

3. 表示サイズを入力します。[縦横比を固定(F)]チェックボックスがオンの場合、[横(W)]と[縦(H)]のうち一方の値を変更した際、もう一方の値が自動的に変更されます。

4. [OK(O)]ボタンを押下すると、表示サイズが設定されます。

画像入力項目のパターン

入力項目にはいくつかのパターンがあります。

1. 画像のみ設定
画像を設定するのみのパターンです。関連項目はありません。

2. 二者択一画像
2 つの画像のうち、一方のみ設定可能なパターンです。

一方が設定されている場合、その設定値をクリアしない限り、もう一方は設定できません。

3. サイズ付き画像

画像サイズとは別に、表示サイズを設定するパターンです。

4. サイズ拡大付き画像

表示サイズおよび、別画面で拡大画像を表示するかどうかを設定するパターンです。

[拡大画面]チェックボックスをオンにすると、画像を押下した際に拡大画像画面が表示されます。

ブラウザ表示



5. サイズ/リンク付き画像

画像を押下した際、拡大画像を表示するよう設定したり、リンク先へ跳ぶように設定したりするパターンです。



拡大画像とリンクは、同時には設定できません。

リンクを設定する場合、リンク先を別ブラウザに表示するかどうかも設定します。

[サイト内参照]ボタンについては「第 7 章　ページアドレス」を参照してください。

第 6 項 余白種類

ページ内領域間や記事間の区切りを設定します。



[サイズ]は[種別]が[数値]の場合のみ設定可能で、余白のサイズをピクセル値で設定します。

[線幅]、[線高]、[線色]は[種別]が[区切り線] の場合のみ設定可能です。[線幅]は区切り線の長さを、[線高]は区切り線の太さをピクセル値で設定します。

第 7 項 検索キーワード

検索窓にあらかじめ設定したキーワードを表示させるための設定を行います。
キーワードのタイトルと一連の選択肢を設定するための初期化設定、各記事にキーワードを当てはめるための値選択とに分かれます。

初期化設定

キーワードのタイトルと選択肢を設定します。各々の選択肢は、改行で区切って入力します。



ブラウザ表示

値選択

各記事に対応するキーワード値を設定します。初期化設定で設定したキーワードが表示されるので、該当するものを選択します。

第 8 項 リンク URL

画像や文字にリンクを設定する場合の、リンク先を設定します。



リンク先を別ブラウザに表示するかどうかも設定します。
リンク先入力エリアの隣に、[サイト内参照]ボタンが表示されることがあります。
操作方法は「第 7 章　ページアドレス」を参照してください。

第 9 項 入力領域型

入力フォームの入力領域型を設定します。種類毎の操作方法は以下の通りです。

入力領域型一覧

項番	入力領域型	内容
1	メールアドレスタイプ 	メールアドレスを入力する欄です。メールアドレスは自動的に必須入力となります。1 つの入力フォームに対し 1 つのみ設定します。 
2	住所タイプ 	住所を入力する欄です。必須入力かどうかを選択します。 
3	年月日タイプ(和暦) 	年月日を和暦で入力する欄です。必須入力かどうかを選択します。 

項番	入力領域型	内容
4	年月日タイプ(西暦) 	年月日を西暦で入力する欄です。必須入力かどうかを選択します。 
5	テキストタイプ(1 行) 	1 行のテキストを入力する欄です。表示文字数を半角文字換算で入力し、必須入力かどうかを選択します。 
6	テキストタイプ(複数行) 	複数行のテキストを入力する欄です。1 行の表示文字数(半角文字換算)、表示行数を入力し、必須入力かどうかを選択します。 
7	選択タイプ(リスト) 	リストの中から 1 つを選択する欄です。選択肢を改行で区切って入力し、必須入力かどうかを選択します。 

項番	入力領域型	内容
8	選択タイプ(ラジオボタン) ○ 選択肢1 ○ 選択肢2	ラジオボタンで表示される選択肢の中から 1 つを選択する欄です。選択肢を改行で区切って入力します。 
9	選択タイプ (チェックボックス) ☐ 選択肢1 ☐ 選択肢2	選択肢毎にオンオフを選択する欄です。選択肢を改行で区切って入力します。 

第 10 項 支払方法

ショッピングカートでの料金の支払方法を設定します。

[支払方法]は必ず 1 つ以上を選択します。

[クレジット]を選択した場合、[加盟店 IP コード]、1 つ以上の[利用可能なカード種類]、[注文日から決済手続き完了までの有効日数]を入力・選択します。

第 2 節　設定値操作ボタン

デザイン等の設定画面には、設定値の保存を行ったり、保存済みの設定値を呼び出したりするいくつかのボタンがあります。操作方法は以下の通りです。



1. 入力値を保存し、表示中の設定画面を終了するには、[OK(O)]ボタンを押下します。

2. 入力値は保存せずに表示中の設定画面を終了するには、[キャンセル(C)] ボタンを押下します。
設定値を変更したまま保存していない場合、未保存のまま終了して良いかの確認画面が表示されます。

3. 表示中の設定画面を終了せずに入力値を保存するには、[適用(A)]ボタンを押下します。
SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中の場合、必要に応じてプレビュー画面を自動更新します。

4. 設定画面を起動してから終了するまでの間に[適用(A)]ボタンを押下した際の設定値を、再度表示させるには[前設定値(U)]ボタンまたは[次設定値(R)]ボタンを押下します。
履歴は 5 つまで保持されます。
[前設定値(U)]ボタンや[次設定値(R)]ボタンで表示させた設定値は保存されていませんので、保存するには[OK(O)]ボタンまたは[適用(A)]ボタンの押下が必要です。

第 3 節　デザイン複写

カテゴリー/ページ間でデザインを複写する機能です。
記事部分については[記事掲載部分の各種設定]画面に、その他のカテゴリー/ページ間複写ができる部分については各部の設定画面にボタンが付加されています。
複写元を選択後、デザイン複写を行います。
複写元選択の操作方法は以下の通りです。

1. 設定画面で[デザイン複写(P)]ボタンを押下します。

2. カテゴリー毎のデザイン設定中の場合、[カテゴリー一覧]画面が、ページ毎のデザイン設定中の場合、[ページ一覧]画面が表示されます。



カテゴリーまたはページを選択し、[OK(O)]ボタンを押下します。

デザイン複写操作については「第 3 章　サイト構成　第 9 節　デザイン複写」を参照してください。

第 4 節　ブラウザ表示

実際のブラウザで、作成中のサイトを表示するには以下のように操作します。

1. 設定画面の[ブラウザ表示(B)]ボタンを押下するか、[表示(V)] - [ブラウザ表示(B)]メニューを選択します。ブラウザに保存済みの設定内容を反映したサイトが表示されます。

第５章　領域デザイン

ページ内の領域毎にデザインを設定します。

第１節　基本デザイン

全ページ共通部分のデザインを基本デザインと呼びます。
基本デザインを設定するには、以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[領域デザイン]で[基本デザイン(B)]を選択します。



2. [編集領域]から、編集する部分を選択(クリック)します。
編集部分と設定内容は次の通りです。

基本デザインの編集領域と設定内容

項番	編集領域名	内容
1	ページのプロパティ 	基本の文字色やサイトの付加情報を設定します。

項番	編集領域名	内容
2	サイト全体の表示設定 	サイト全体の表示サイズや位置、背景などを設定します。
3	ヘッダー部分の表示設定 	ヘッダー部分の表示サイズ・位置・背景・ヘッダーイメージなどを設定します。 
4	ナビゲーション部分の表示設定 	ナビゲーション部分の表示サイズ・位置・背景などを設定します。 

項番	編集領域名	内容
5	カテゴリー部分の表示設定 	カテゴリー部分の表示サイズ・位置・背景・イメージなどを設定します。カテゴリー毎の設定となり、カテゴリーが作成されている場合のみ設定します。カテゴリーがない部分の編集領域はグレー表示されます。トップページはページがないため、ページ名表示部分の設定はありません。 

第 2 節　ページデザイン

ページ固有部分のデザインをページデザインと呼びます。
ページデザインを設定するには、以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[領域デザイン]で[ページデザイン(G)]を選択します。



2. [ページ選択(Q)]ボタンを押下します。[ページ一覧]画面が表示されるので、編集するページを選択し、[OK(O)]ボタンを押下します。

3. 選択ページ名が[デザインメニュー]画面に表示されます。



SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中の場合、選択ページがプレビュー画面に表示されます。

4. [編集領域]から、編集する部分を選択(クリック)します。

SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中で、選択ページがプレビュー画面に表示されていない場合、選択ページがプレビュー画面に表示されます。

編集部分と設定内容は次の通りです。

ページデザインの編集領域と設定内容

項番	編集領域名	内容
1	ページの表示設定 	ページ部分の表示サイズ・位置・背景などを設定します。 
2	ページイメージ部分の表示設定 	ページイメージ部分の表示サイズ・位置・背景・イメージなどを設定します。 

項番	編集領域名	内容
3	ページコメント部分の 表示設定・文章 	ページコメント部分の表示サイズ・位置・背景・ページコメントの内容などを設定します。
4	記事掲載部分の各種設定 	記事領域のデザイン設定、記事の作成・編集・並べ替え等を行います。詳細は「第 3 節　記事掲載部分の各種設定」を参照してください。

第 3 節　記事掲載部分の各種設定

記事部分の設定や記事の追加等は[記事掲載部分の各種設定]画面から行います。
記事掲載部分の各種設定を行うには、以下のように操作します。

1. 編集領域の[記事掲載部分の各種設定]起動領域を押下します。[記事掲載部分の各種設定]画面が起動されます。

2. 記事掲載部分の表示サイズ・位置・背景等を設定するには、[表示設定(H)]ボタンを押下します。[記事掲載部分の表示設定]画面が起動されます。



3. 記事掲載部分の初期設定を行うには、[初期設定(I)]ボタンを押下します。起動される[記事掲載部分の初期設定]画面はページ種類により異なります。

4. 記事を追加するには、[追加位置(B)]を選択します。



[新規作成(A)]ボタン押下、または複写元の記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後[複写作成(R)]ボタン押下を行います。起動される[掲載記事内容]画面はページ種類により異なります。[新規作成(A)]ボタン押下時は空白値が、[複写作成(R)]ボタン押下時は選択記事と同じ値が初期値として表示されます。
記事登録数は最大 500 件です。

5. 記事を編集するには、編集する記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。起動される[掲載記事内容]画面はページ種類により異なります。

6. 記事を削除するには、削除する記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後、[削除(D)]ボタンを押下します。確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、記事が削除されます。

7. 記事の表示順を変更するには、入れ替える記事を[記事一覧(L)]リストから選択した後、[上へ(U)]ボタンまたは[下へ(W)]ボタンを押下します。

記事の上下移動



8. [記事掲載部分の表示設定]画面を閉じるには、[閉じる(C)]ボタンを押下します。

第 6 章　機能共通デザイン

ページをまたいで機能に共通した設定を行います。
SITEUP SYSTEM 内のプレビュー画面を表示中で、[設定]ボタンを押下した際に関連ページが表示されていない場合、設定に関連したページの中で一番上にあるものがプレビュー画面に表示されます。

第 1 節　ショッピングカート

ショッピングカートの共通設定を行うには、以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[機能共通デザイン]で、設定する[ショッピングカート(H)]機能を選択します。



2. [設定(O)]ボタンを押下します。
ショッピングカート関連の設定内容は次の通りです。

ショッピングカート設定内容一覧

項番	機能	内容
1	ショッピングカート基本設定  	購入確認メール情報、送料などを設定します。

項番	機能	内容
2	ショッピングカート デザイン設定 	ショッピングカート購入確認画面等の表示サイズ・背景などを設定します。 
3	特定商取引法に基づく表示設定 	販売主体や販売条件を設定します。

第 2 節　商品問い合わせフォーム

商品案内問い合わせフォームの共通設定を行うには、以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[機能共通デザイン]で、設定する[商品問い合わせフォーム(A)]機能を選択します。



2. [設定(K)]ボタンを押下します。
商品問い合わせフォーム関連の設定内容は次の通りです。

商品問い合わせフォーム設定内容一覧

項番	機能	内容
1	フォーム基本設定 	確認メール情報などを設定します。 
2	フォームデザイン設定 	問い合わせ確認画面の表示サイズ・背景などを設定します。

第 3 節　ユーザー情報

ユーザー認証が必要なページの、ユーザー情報を登録・編集するには以下のように操作します。

1. [デザインメニュー]画面の[機能共通デザイン]で、[ユーザー情報]の[設定(U)]ボタンを押下します。

2. [ユーザー情報一覧]画面が表示されます。



3. ユーザー情報を追加するには、[新規作成(A)]ボタン押下、または複写元のユーザー情報を[ユーザー情報一覧(U)]リストから選択した後[複写作成(R)]ボタン押下を行います。[ユーザーID とパスワードの設定]画面が表示されます。 [新規作成(A)]ボタン押下時は空白値が、[複写作成(R)]ボタン押下時は選択ユーザー情報と同じ値が初期値として表示されます。
ユーザー情報の最大登録数は 2,000 です。



4. ユーザー情報を編集するには、編集するをユーザー情報を[ユーザー情報一覧(U)]リストから選択した後、[編集(M)]ボタンを押下します。[ユーザーID とパスワードの設定]画面が表示されます。

5. ユーザー情報を削除するには削除するをユーザー情報を[ユーザー情報一覧(U)]リストから選択した後、[削除(D)]ボタンを押下します。確認画面が表示されます。



[OK]ボタンを押下すると、ユーザー情報が削除されます。

6. [ユーザー情報一覧]画面を閉じるには、[閉じる(C)]ボタンを押下します。

第 7 章　ページアドレス

サイト内のページへのリンクを作成する際、URL を指定するために[ページアドレス]画面を使用します。
[ページアドレス]画面は、起動方法により、選択モードと参照モードがあります。
デザイン設定画面から呼び出される選択モード時は、選択アドレスが起動元画面のリンク先に設定されます。
メニューバーから呼び出される参照モード時は、表示されたページアドレスを、コピー＆ペースト機能を利用して任意の場所に複写することができます。
操作方法は以下の通りです。

1. デザイン設定画面の[サイト内参照]ボタンを押下すると、選択モードで[ページアドレス]画面が表示されます。



メニューバーから[表示(V)] - [ページアドレス(A)]メニューを選択すると、参照モードで[ページアドレス]画面が表示されます。



2. アドレスを参照するページを選択する場合、[ページ選択(P)]ボタンを押下します。[ページ一覧]画面が表示されます。



選択したいページを選び、[OK(O)]ボタンを押下すると、カテゴリー名、ページ名、ページアドレスが設定されます。



3. アドレス種類を選択します。
他のサイトからの参照に使用する場合は、絶対アドレスを選択する必要があります。

4. 選択モードの場合、[OK(O)]ボタンを押下すると、選択したページの、選択した種類のアドレスが起動元画面のリンク先に設定されます。

5. ページアドレスを任意の場所に複写する場合、ページアドレスの表示内容を選択し、右クリックで表示されるメニューの[コピー(C)]を選択するか、[Ctrl]キーを押しながら[C]キーを押下します。



選択内容が保存されますので、複写先での右クリックで表示されるメニューの[貼り付け(P)]を選択するか、[Ctrl]キーを押しながら[V]キーを押下します。保存内容が貼り付けられます。

第 8 章　画像管理

サイトに登録された全画像を一括処理するには、以下のように操作します。

1. [ツール(T)] - [画像管理(I)]メニューを選択します。



2. [画像管理]画面が表示されます。



3. [サイト構成(T)]ツリーの選択ページを変更すると、それぞれのページに登録された画像が[登録済み画像一覧(L)]リストに表示されます。[サイト構成(T)]ツリーで[サイト構成]を選択すると、基本デザインで登録された画像が表示されます。

4. [登録済み画像一覧(L)]リストで選択行を変更すると、画像プレビュー部分の画像が変更されます。

5. 画像を追加するには[サイト構成(T)]ツリーで追加先を選択した後、[追加(A)]ボタンを押下します。
登録済みの画像を変更するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから変更する画像を選択し、[変更(M)]ボタンを押下します。
登録済みの画像を削除するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから削除する画像を選択し、[削除(D)]ボタンを押下します。
詳細は「第 4 章　デザイン共通操作　第 1 節　項目入力　第 5 項 画像　[参照]ボタン」を参照してください。

6. 画像を他のページ等に移動/複写するには、[登録済み画像一覧(L)]リストから移動/複写する画像を選択ます。複写するには[コピー(Y)]ボタンを、移動するには[切り取り(X)]ボタンを押下します。



[サイト構成(T)]ツリーで移動/複写先を選択した後、[貼り付け(V)]ボタンを押下します。



移動時は[画像ファイル移動]画面、複写時は[画像ファイル複写]画面が表示されます。



必要に応じ、移動/複写先でのファイル名を変更し、[OK(O)]ボタンを押下します。画像ファイルが移動/複写されます。

第 9 章　検索エンジン対策(テキストマッチ)

キーワードがページの各部分に適切に設定されているかの検証を行うには、以下のように操作します。

1. [ツール(T)] - [検索エンジン対策(テキストマッチ)(M)]メニューを選択します。



2. [検索エンジン対策(テキストマッチ)]画面が起動されます。



3. キーワードが適切に設定されているかの検証を行うには、キーワードを入力した後、[診断実行(E)]ボタンを押下します。
各部分の診断結果が表示されます。



4. 診断結果に基づいて各部分の設定値を変更するには、各部の[設定]ボタンを押下します。
対応する設定画面が起動されますので、診断結果を参考に設定値を変更します。

5. 診断結果を印刷するには、[印刷(P)]ボタンを押下します。

6. [検索エンジン対策(テキストマッチ)]画面を終了するには[閉じる(C)]ボタンを押下します。